



Fiche pratique Public ShareFolder

« Configuration du sous Windows 2003 Serveur SP1 »

Le Firewall de Windows est ajouté par l'installation du SP1, celui-ci est inactif par défaut.

Si vous voulez activer le Firewall de Windows, veuillez rajouter les règles suivantes pour permettre l'accès au **serveur Public ShareFolder**.

Procédure :

1. Ouvrir **démarrer** è **Panneau de Configuration** è **Firewall Windows**.
2. Passer sur l'onglet **Exceptions**.
3. Activer l'exception prédéfinie **Partage de Fichier et d'Imprimante** ou sélectionner la, cliquer sur **Edit ...** puis activer l'exception **UDP 137**.
4. Sur l'onglet **Exceptions** cliquer **Ajouter Programme ...** et **Parcourir ...**
Sélectionner l'annuaire d'application du Serveur. Par défaut il s'agit de **C:\Program Files\Public ShareFolder\Server**. Sélectionner le fichier **POL32.exe** (resp. **POL32** si le type de l'extension du fichier est cachée) et cliquer **Ouvrir**. Choisir **OK** pour ajouter l'application dans les exceptions.
5. Sur l'onglet **Exceptions** cliquer **Ajouter Port ...** et entrer dans le champ **Nom** un nom qui vous parait signifiant, e.g. **DCOM**. Pour le numéro de port entrer le numéro 135. Fermer la fenêtre de dialogue avec comme option par défaut de cochée TCP.
6. Optionnel : sur les trois exceptions choisir **Edit ...** et **Changer la portée...** pour restreindre l'accès à un certain ensemble d'ordinateurs
7. Déloguer vous du client et du serveur Windows puis reloguer vous une fois pour être sur que toutes les informations ont bien été prises en comptes.

Si vous envisagez d'utiliser Public ShareFolder Client sur Windows 2003 Serveur avec le Firewall de Windows activé, veuillez ajouter les règles suivantes.

Procédure :

1. Ouvrir **démarrer** è **Panneau de Configuration** è **Firewall Windows**.
2. Passer sur l'onglet **Exceptions**.
3. Activer l'exception prédéfinie **Partage de Fichier et d'Imprimante** ou sélectionner la, cliquer sur **Edit ...** puis activer l'exception **UDP 137**.
4. Sur l'onglet **Exceptions** cliquer **Ajouter Programme ...** et **Parcourir ...**
Sélectionner l'annuaire d'application du Serveur. Par défaut il s'agit de **C:\Windows\System32**. Sélectionner le fichier **POL32Evt.exe** (resp. **POL32Evt** si le type de l'extension du fichier est cachée) et cliquer **Ouvrir**. Choisir **OK** pour ajouter l'application dans les exceptions.
5. Sur l'onglet **Exceptions** cliquer **Ajouter Port ...** et entrer dans le champ **Nom** un nom qui vous parait signifiant, e.g. **DCOM**. Pour le numéro de port entrer le numéro 135. Fermer la fenêtre de dialogue avec comme option par défaut de cochée TCP.(cette exception est aussi nécessaire pour accéder au serveur de **Public Share Folder**)
6. Optionnel : sur les trois exceptions choisir **Edit ...** et **Changer la portée...** pour restreindre l'accès à un certain ensemble d'ordinateurs



7. Déloguez vous du client et du serveur Windows puis relogguer vous une fois pour être sur que toutes les informations ont bien été prises en comptes.